

Alephino 4.1 – Batch-Kommandos, Parameterbelegung



ADMINISTRATION

CHECK Formale Überprüfung DB-Dateien

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILES	Zu überprüfende Dateinummern oder ALL	ALL	

CONV_LOAD Laden konvertierte Stammdatei (aus Bislok)

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache		GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Name der Stammdatei		
DATA	Name der Eingabedatei		

DELETE Löschen DB-Dateien

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILES	Zu löschende Dateinummern		

GET_INFO Anzeigen von Generierungsinfos

Name	Bedeutung	Default	Werte
WHAT	Auswahl der Anzeige		USER-NAME: Liste der Staff-User SUB-LIBRARY: Liste der Zweigstellen FORM: Liste der Anzeigeformate LIST: Liste der Listenformate

			PRINT: Liste der Druckformate TABHEADER: Liste der Tabellennamen <Tabellen-Name>: Liste der Einträge der Tabelle <Tabellen.Name> <keine Angabe>: Liste der Pools und Stammdateien
--	--	--	---

INDEX Aufbau Index

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
INDEX	Nummern der Indexdefinition		

LICENSE Anzeige aktuelle Lizenzbelegung

Name	Bedeutung	Default	Werte

LINK Aufbau Verknüpfung

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
LINK	Nummern der Linkdefinition		

LOAD Laden DB-Dateien (Binärformat)

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILES	Zu ladende Dateinummern oder ALL	ALL	
DATA	Name Ladedatei(en)	Eintrag PATH unter dem Block <pool> in der Alephino.cfg, ergänzt um .unl	

NUMB_ADD Anlegen Nummernmuster

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
GROUP	Nummer der Autonumber-Definition		
NAME	Name des Nummernmusters		
PATTERN	Nummernmuster		

NUMB_DEL Löschen Nummernmuster

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
GROUP	Nummer der Autonumber-Definition		
NAME	Name des Nummernmusters		

NUMB_LIST Nummernmuster-Liste

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		

NUMB_SET Ändern Zählerwert eines Nummernmusters

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
GROUP	Nummer der Autonumber-Definition		
NAME	Name des Nummernmusters		
VALUE	Neuer Zählerwert		

NUMB_UPD Ändern Nummernmuster

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
GROUP	Nummer der Autonumber-Definition		

NAME	Name des Nummernmusters		
PATTERN	Neues Nummernmuster		

POOL_INIT Initialisieren/Leeren Datenpool

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

POOL_PROT Protokollieren Datenpool-Kontrollblöcke

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILES	Dateinummern oder ALL	ALL	

PURGE Sammellöschung

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
SELECT	Auswahlkriterium		Abh von FILE
MODE	Modus		Abh von FILE
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/purgelst	

RECOVER Wiederherstellen Datenpool aus Log-Datei

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

RELEASE Freigeben Log-Datei

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

RESTORE Zurückladen Poolsicherung

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
PATH	Ziel-Directory	Parameter Directory im Block PoolSave in der Alephino.cfg	
CONFIRM	Bestätigung erforderlich	Parameter Confirm im	Y/N

	(Y/N)	Block PoolSave in der Alephino.cfg	
DELETE	Löschen Zwischendateien (Y/N)	Parameter TempDelete im Block PoolSave in der Alephino.cfg	Y/N
RECOVER	Rekonstruktion aus Log-datei (Y/N)	Parameter SaveRecover im Block PoolSave in der Alephino.cfg	Y/N

SAVE Sichern Datenpool

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
PATH	Ziel-Directory	Parameter Directory im Block PoolSave in der Alephino.cfg	
RELEASE	Freigeben Log-datei (Y/N)	Parameter SaveRelease im Block PoolSave in der Alephino.cfg	Y/N

SAVE_PROT Protokollieren Log-Datei

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FROM	Datum ab	Ab Beginn	
TO	Datum bis	Bis Ende	
DATA	Zieldatei für Stammsätze		

STOP_LOAD Laden Stopliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Zieldateinummer		
DATA	Name Ladedatei		

UNLOAD Entladen DB-Dateien (Binärformat)

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILES	Zu entladende Dateinummern oder ALL	ALL	
DATA	Name Entladedatei(en)	Eintrag PATH unter dem Block <pool> in der Alephino.cfg,	

		ergänzt um .unl	
--	--	-----------------	--

UPDATE Bearbeiten Stammdatei über Script

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
SCRFILE	Name der Scriptdatei		
SCRIPT	Name des Scripts		

USER_ADD Anlegen Alephino-User

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SUBLIB	Zweigstelle		
NAME	User-Name		
GROUP	User-Gruppe		
PERM	Modulberechtigungen		
FUNC	Funktionsberechtigungen		

USER_COPY Kopieren Alephino-User

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	User-Name Quelle		
TO	User-Name Ziel		

USER_DEL Löschen Alephino-User

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	User-Name		

USER_INFO Ausgeben Alephino-User

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SUBLIB	Zweigstelle		
NAME	User-Name		
GROUP	User-Gruppe		
PERM	Modulberechtigungen		
FUNC	Funktionsberechtigungen		

USER_LIST Alephino-User-Liste

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

USER_UPD Ändern Alephino-User

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SUBLIB	Zweigstelle		
NAME	User-Name		
GROUP	User-Gruppe		
PERM	Modulberechtigungen		
FUNC	Funktionsberechtigungen		

AUSLEIHE

BORR_LIST Benutzerliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Name Sortierindex		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/borrlist	
FORMAT	Formatname	BORLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

CASH_DEL Löschen Gebührensätze

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Alter der Sätze in Anzahl Tagen	Lfd. Jahr	

CASH_LIST Gebührenliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Auswahlkriterium		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/cashlist	
FORMAT	Formatname	CSHLIST	
SUM	Formatname Summenzeile	CSHLISTSUM	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

HOLD_DEL Löschen Vormerkungen

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus	

		Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
STATUS	R = Vormerkungen H = Bereitstellungen	R	H/R

HOLD_LIST Vormerkliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
STATUS	R = Vormerkungen H = Bereitstellungen	R	H/R
SELECT	ACTUAL = aktuelle OVER = abgelaufene Sonst = alle		ACTUAL/OVER
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/holdlist	
FORMAT	Formatname	HOLDLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

LOAN_OVER Liste überfälliger Medien

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Anz. Tage nach Fristende	1	
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/overdue	
FORMAT	Formatname	OVERDUE	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

PAY_LIST Einzahlungsliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Auswahlkriterium		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/paylist	

FORMAT	Formatname	PAYLIST	
SUM	Formatname Summenzeile	PAYLISTSUM	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

RECALL Rückruflauf

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

REMIND Mahnlauf

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Mahndatum	Tagesdatum	

DDNOTIFY Fälligkeits-Benachrichtigung

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Tage bis Fälligkeit	2	
BOR	Benutzerstatus-Liste	Inaktiv (berücksichtige alle Benutzer)	Kürzel aus der Benutzerstatus-Tabelle, mit Komma getrennt
BOR_INCL	Wirkungsweise der Benutzerstatus-Liste	J	J = berücksichtige nur Benutzer, deren Status in der Liste vorkommt N = berücksichtige die Benutzer nicht, deren Status in der Liste vorkommt
MODE	Ermittlung zu benachrichtigender Benutzer	1	1 = Benachrichtigung, wenn genau SELECT Tage bis Fälligkeit 2 = Benachrichtigung, wenn weniger oder genau SELECT Tage bis Fälligkeit

			3 = wie 2, aber nicht bereits schon an / vor dem Tag der Programmausführung fällig
--	--	--	--

APPEAL

Benachrichtigung über letzte Mahnung / Rechtsmittelbelehrung

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
GROUP	Benutzerstatus		
SELECT	Mahndatum	Tagesdatum	

ERWERBUNG

BUDG_CRO Übernahme Jahres-Etats

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Übernahmejahr	Lfd. Jahr	
VALUE	Wert für prozentuale Erhöhung der Etat-Ansätze	0	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

BUDG_LIST Etat-Übersicht

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Auswahlkriterium		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/budglist	
FORMAT	Formatname	BUDLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

CLAIM Mahnlauf Bestellungen

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Mahndatum	Tagesdatum	
FILTER	Filterkriterium		

CURR_LIST Währungsliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

SELECT	Kursdatum	Tagesdatum	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/currlist	
FORMAT	Formatname	CURLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

ITEM_INV Inventarisierungsliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Zugangsdatum		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/invtlist	
FORMAT	Formatname	INVLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

ITEM_NEW Neuerwerbungsliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Zugangsdatum		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/newrlist	
FORMAT	Formatname	NEWLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

ORDER Bestellauf

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILTER	Filterkriterium		

ORDR_LIST Bestellliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierindex	ONX	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/ordrlist	
FORMAT	Formatname	ORDLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

VEND_LIST Lieferantenliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierindex	COD	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/vendlist	
FORMAT	Formatname	VDRLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE

STORD_CLM Überfällige Fortsetzungsbestellungen

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILTER	Filterkriterium		
MODE			

ZEITSCHRIFTEN

CLAIM_ISS Mahnlauf Zeitschriften

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Mahndatum	Tagesdatum	
FILTER	Filterkriterium		

ROUT_ITEM Exemplare in Umlauf

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/rtllist	
FORMAT	Formatname	RTLLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

ROUT_MEMB Umlauflisten: Globales Ersetzen Benutzer

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FROM	Benutzer alt		
TO	Benutzer neu		
INDEX	Auswahlaspekt		IDN/BAR/NAM

ROUT_USER Umlaufliste nach Benutzer

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SELECT	Auswahlkriterium		
INDEX	Auswahlaspekt		IDN/BAR/NAM
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/rtmlist	

FORMAT	Formatname	RTMLIST	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

SUBS_RENEW Liste zu verlängernder Abos

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FROM	Datum von		
TO	Datum bis		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/subrenew	
FORMAT	Formatname	SUBRENEW	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

STATISTIK

ACQ_METHOD Statistik nach Erwerbungsarten

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	Blockname in Statistics.cfg		
FROM	Datumsbereich ab	Lfd. Jahr	
TO	Datumsbereich bis	Lfd. Jahr	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/ACQMETHOD	
FORMAT	Formatname	ACQMETHOD	
SUM	Formatname Summenzeile	ACQMETHSUM	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

Weitere Vorbelegungen über den durch NAME angesprochenen Block in der statistics.cfg.

BIB_LOANS Ausleihen bestimmter Titel

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	Blockname in Statistics.cfg		
GROUP	Anzahl Titel in Liste	30	
COUNT	Zählernummer		
FROM	Datumsbereich ab	Tagesdatum	
TO	Datumsbereich bis	Tagesdatum	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/BIBLOANS	
FORMAT	Formatname	CIRCHITS	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		
QUERY	Titel-Anfrage		

Weitere Vorbelegungen über den durch NAME angesprochenen Block in der statistics.cfg.

CIRC_HITS Ausleih-Hitliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
------	-----------	---------	-------

LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	Blockname in Statistics.cfg		
GROUP	Anzahl Titel in Hitliste	30	
COUNT	Zählernummer		
FROM	Datumsbereich ab	Tagesdatum	
TO	Datumsbereich bis	Tagesdatum	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/CIRCHITS	
FORMAT	Formatname	CIRCHITS	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		
MATERIAL	Materialkennzeichen		S = nur Zeitschriften M = ohne Zeitschriften

Weitere Vorbelegungen über den durch NAME angesprochenen Block in der statistics.cfg.

STAT_GRP Statistik nach Statistikgruppen

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	Blockname in Statistics.cfg		
FROM	Datumsbereich ab	Lfd. Jahr	
TO	Datumsbereich bis	Lfd. Jahr	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/ACQSTGR	
FORMAT	Formatname	ACQSTGR	
SUM	Formatname Summenzeile	ACQSTGRSUM	
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

Weitere Vorbelegungen über den durch NAME angesprochenen Block in der statistics.cfg.

STATISTIC Statistik allgemein

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
NAME	Blockname in		

	Statistics.cfg		
GROUP	Auswertekriterium		
LENGTH	Auswertelänge		
COUNT	Zählernummern		
FROM	Datumsbereich ab	Lfd. Jahr	
TO	Datumsbereich bis	Lfd. Jahr	
OUTPUT	Ausgabedateiname	../print/<name>	
FORMAT	Formatname		
SUM	Formatname Summenzeile		
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		
MATERIAL	Materialkennzeichen		S = nur Zeitschriften M = ohne Zeitschriften

Weitere Vorbelegungen über den durch NAME angesprochenen Block in der statistics.cfg.

IM/EXPORT

EXPORT

Export Stammdatei

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
DATA	Name der Ausgabedatei		
TYPE	Datenformat Ausgabedatei	ALEPHINO	MAB2/MARC21/ALEPHINO/ALEPH/MABI/XMARC21
SELECT	Auswahlkriterium		
FROM	Identnummer ab (0 = ab Beginn)	0	
TO	Identnummer bis (0 = bis Ende)	0	
RECMESS	Anz. Sätze für Zwischenmeldung (0 = ohne)	0	
MAXERROR	Max. Anzahl Fehler, danach Abbruch (0 = kein Abbruch)	100	
TRANSLOUT	Name Code-Translate-Tabelle Ausgabe		
CONVOUT	Dateiname Konvertierungsregeln Ausgabe, wird ergänzt um .<file>		
FLAGS	Ausgabeschalter Typ ALEPHINO: I = mit Identnummer S = Unterfelder mit \$\$		IS
MODE	U = H-Sätze mit allen Untersätzen H = U-Sätze mit H-Satz		U/H

Weitere Vorbelegungen über den durch TYPE angesprochenen Block in der alephino.cfg.

EXPLINK

Export mit verknüpften Sätzen

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
DATA	Namesmuster der Ausgabedateien		Angabe muss ein %s enthalten; dieses wird bei der Ausgabe durch den Namen der Stammdatei ersetzt.
TYPE	Datenformat Ausgabedatei	ALEPHINO	MAB2/MARC21/ALEPHINO/ALEPH/MABI
FILTER	Auswahlkriterium		
FROM	Identnummer ab (0 = ab Beginn)	0	
TO	Identnummer bis (0 = bis Ende)	0	
CONFIG	Name der Datei mit den Linkangaben		
TRANSLOUT	Name Code-Translate-Tabelle Ausgabe		
CONVOUT	Dateiname Konvertierungsregeln Ausgabe, wird ergänzt um .<file>		
FLAGS	Ausgabeschalter Typ ALEPHINO: I = mit Identnummer S = Unterfelder mit \$\$		IS

Weitere Vorbelegungen über den durch TYPE angesprochenen Block in der alephino.cfg.

Zum Format der Datei mit den Linkdefinitionen:

Die Datei enthält Blöcke der Form

(ExpLink<file>)

LASP=<asp>{,LINK=<file>}

...

Mit LASP wird der Linkaspekt angegeben.

Sollen für die über den Linkaspekt ermittelten Sätze weitere verknüpfte Sätze ermittelt werden, ist die Angabe LINK= vorzusehen.

Beispiel:

(ExpLinkTIT)

LASP=AUT

LASP=KOR

LASP=SWT,LINK=SWT

LASP=NOT
LASP=GTI,LINK=TIT
LASP=MEX,LINK=MEX

*

(ExpLinkMEX)

LASP=VBU

*

(ExpLinkSWT)

LASP=OBG,LINK=SWT

LASP=UEB,LINK=SWT

PLIF_EXP

Export Benutzerdaten im PLIF-Format

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
DATA	Name der Ausgabedatei		.
ACTION	PLIF-Aktions-Indikator	I	I, U, A, D, X
FILTER	Auswahlkriterium		
FROM	Identnummer ab (0 = ab Beginn)	0	
TO	Identnummer bis (0 = bis Ende)	0	

PLIF_IMP

Import Benutzerdaten im PLIF-Format

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
DATA	Name der Eingabedatei		
IGNORE	Zeichen, das ein Ignorieren des PLIF-Feldes bewirkt		Wirkung: vorhandener Alephino-Feldinhalt bleibt erhalten

IMPORT

Import Stammdatei

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
DATA	Name der Eingabedatei		
TYPE	Datenformat Eingabedatei	ALEPHINO	MAB2/MARC21/ALEPHINO/ALEPH/MABI/XMARC21
FROM	Satznummer ab (0 = ab Beginn)	0	
TO	Satznummer bis (0 = bis Ende)	0	
RECMESS	Anz. Sätze für Zwischenmeldung (0 = ohne)	0	
MAXERRO R	Max. Anzahl Fehler, danach Abbruch (0 = kein Abbruch)	100	
TRANSLIN	Name Code-Translate- Tabelle Eingabe		
TRANSLOU T	Name Code-Translate- Tabelle Ausgabe		
CONVIN	Dateiname Konvertierungsregeln Eingabe, wird ergänzt um .<file>		
DOUBLE	Reaktion auf gefundene Dublette: IGNORE = Satz aufnehmen REJECT = Satz in Dublettendatei OVERWRITE = Satz überschreiben EXPAND = Satz ergänzen* MERGE = Sätze mischen	REJECT	
MERGE	Dateiname Merge- Regeln, wird ergänzt um .<file>		
ERROR	Reaktion auf Fehler: REJECT = Satz in Fehlerdatei IGNORE = Satz in Fehlerdatei	REJECT	
RECDOUBL E	Dateiname für Dubletten	<data>.DBL	
RECERROR	Dateiname für fehlerhafte	<data>.ERR	

	Sätze		
RECTYPE	Wenn angegeben: zu ladende Satztypen (MAB)		
FLAGS	Eingabeschalter Typ ALEPHINO*		
MODE	I = Import mit Prüfungen L = Laden ohne Prüfungen M = Import mit Mischen	I	I/L/M

Weitere Vorbelegungen über den durch TYPE angesprochenen Block in der alephino.cfg.

LISTEN

LIST Anlisten Stammsätze

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
SELECT	Auswahlkriterium		
FILTER	Filterkriterium		
SORT	Sortierformat		
OUTPUT	Ausgabedateiname		
FORMAT	Formatname		
MODE	Ausgabeformat	PLAIN	PLAIN/HTML/TABLE
HEADER	Überschrift		

TABELLENVERWALTUNG

TABLE_EXP Entladen Tabellen in Textdatei

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name Tabellendatei	COMM.pool->DD_def->tableFile	
TABLE	Nummer der Tabelle		Keine Angabe=alle Tabellen
DATA	Ausgabedateiname	../backup/tableall.exp	

TABLE_IMP Laden Tabellen aus Textdatei

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Name Tabellendatei		
DATA	Eingabedateiname	../backup/tableall.exp	

TABLE_UPG Entladen Tabellen aus Generierung

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
NAME			
TABLE			
DATA			

TABLE_LOD Tabelle aus Datei laden

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Nummer der Tabellendatei im Pool		
TABNO	Nummer der Tabelle		
LANGUAGE	Sprache der Tabelle		
DATA	Dateiname mit den Daten der Tabelle		

TABLE_GET Tabelle ausgeben

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Nummer der Tabellendatei im Pool		

TABNO	Nummer der Tabelle		
LANGUAGE	Sprache der Tabelle		

TABLE_PUT Tabelle in Datenbank schreiben

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Nummer der Tabellendatei im Pool		
TABNO	Nummer der Tabelle		
LANGUAGE	Sprache der Tabelle		

TABLE_DEL Tabelleneintrag löschen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Nummer der Tabellendatei im Pool		
TABNO	Nummer der Tabelle		
LANGUAGE	Sprache der Tabelle		
NAME	Kürzel des Tabelleneintrags		

TABLE_DLT Gesamte Tabelle löschen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools		
FILE	Nummer der Tabellendatei im Pool		
TABNO	Nummer der Tabelle		
LANGUAGE	Sprache der Tabelle		

PROFIL-DIENSTE

SDI_RUN Testlauf für Profil

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SUBLIB	Zweigstelle		
SELECT	Suchanfrage		

SDI_ALL Suchprofile ausführen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
SUBLIB	Zweigstelle		
SELECT			

SDI_SEARCH Suchanfrage nach den Profilen eines Lesers

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
BARCODE	Barcode des Lesers		Alle Profile, falls Parameter nicht angegeben wurde

SDI_DELETE Löschen Profil

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
IDN	Identnummer des Profils		

SDI_NEW Neues Profil anlegen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	

SDI_MODIFY Profilsatz ändern

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
IDN	Identnummer des Profils		

SDI_GET Einen Profilsatz anzeigen

Name	Bedeutung	Default	Werte
------	-----------	---------	-------

POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
IDN	Identnummer des Profils		

VERBUNDANBINDUNG

BALANCE Abgleich Titel

Name	Bedeutung	Default	Werte
RECMESS	Anz. Sätze für Zwischenmeldung (0 = ohne)	0	
MAXERROR	Max. Anzahl Fehler, danach Abbruch	100	

Weitere Vorbelegungen über den durch (Consort) angesprochenen Block in der alephino.cfg

UPLOAD Upload Exemplare und Lokalsätze

Name	Bedeutung	Default	Werte
RECMESS	Anz. Sätze für Zwischenmeldung (0 = ohne)	0	
RECMESS	Anz. Sätze für Zwischenmeldung (0 = ohne)	0	

Weitere Vorbelegungen über den durch (Consort) angesprochenen Block in der alephino.cfg

WEITERE

DISPLAY Anzeigen Stammsatz

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
NO	Satznummer aus Ergebnisliste	1	
FORMAT	Formatname		
SETNO	Nummer der Ergebnisliste		Noch nicht realisiert

FILTER Filtern Ergebnisliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
QUERY	Filterkriterium		
SETNO	Nummer der Ergebnisliste		Noch nicht realisiert

EXECUTE Ausführen Kommandodatei

Name	Bedeutung	Default	Werte
LANGUAGE	Sprache	Auswahl in Web-Admin	GER/ENG/...
SUBLIB	Zweigstelle	(Sublibs).Default aus Alephino.cfg	
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
COMMAND	Name der Kommandodatei		

Die Angaben für LANGUAGE, SUBLIB und POOL gelten als Default-Werte für die Kommandos in der Kommandodatei.

FILE_GET Lesen Datei vom Server

Name	Bedeutung	Default	Werte
PATH	Dateiname		

FILE_PUT Speichern Datei auf dem Server

Name	Bedeutung	Default	Werte
PATH	Dateiname		

OVER	Überschreiben (Y/N)	N	Y/N
------	---------------------	---	-----

LIST_SET Anzeigen Ergebnisliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
START	Satznummer ab	1	
SETNO	Nummer der Ergebnisliste		

SCAN Anzeigen Indexliste

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
QUERY	Aspekt u. Startpunkt		

SEARCH Anzeigen Stammsätze

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
QUERY	Suchanfrage		

DELREC Satz löschen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		
IDN	Identnummer zu löschender Satz		

DELMASTER Löschen Stammdatei mit Link- und Index-Listen

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		

Spezielle Programme für bestimmte Kunden

IGMSIGN „Rückwertige Signaturenvergabe“ ([49IGM] Inst.f. Geschichte der Medizin / Robert Bosch Stiftung)

Name	Bedeutung	Default	Werte
MODE	Auswahl der Programmfunktion		GENLIST Erzeugen einer Liste bereits vergebener Signaturen SETSIGN Vergeben von Signaturen
DATA	Name der Datei mit den Signaturen		
FROM	Titelidentnummer für den Startpunkt der Verarbeitung	1	
TO	Titelidentnummer für den Endpunkt der Verarbeitung	Höchste vergebene IDN	

LOAD026 Belegen von Feld 026 im Titelsatz

Name	Bedeutung	Default	Werte
POOL	Name des Datenpools	Auswahl in Web-Admin	
FILE	Name der Stammdatei		TIT
DATA	Name der Eingabedatei		