

Konfiguration von Bestands-und Exemplaranzeigen

Willkommen zu dieser Schulung über die Integration von Alma und Primo VE.

In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Sie die Anzeigen für Bestände und Exemplare in Primo VE konfigurieren.

Standardmäßig zeigt Primo VE die folgenden Bestandsfelder im „Get It“ -

Dienst der Vollanzeige eines Datensatzes an:

Bestandsübersicht, Ergänzungen und Notizen

Wenn Sie zusätzliche Bestandsfelder aufnehmen

oder die Zuordnung und Anzeige der Standard-Bestandsfelder anpassen möchten,

müssen Sie den Kundenparameter

`uresolver_enable_getit_holding_configuration` auf „true“ setzen,

andernfalls werden die Optionen nicht im Discovery-Konfigurationsmenü angezeigt.

Sobald dieser Parameter korrekt ist, müssen Sie zwei Tabellen konfigurieren.

Die Bestandsanzeigeetiketten und Bestellcode-Tabelle ermöglicht es Ihnen,

die Anzeigefelder zu konfigurieren, die mit den Bestandsinformationen verknüpft sind.

In dieser Tabelle können Sie die Anzeige von Bestandsfeldern aktivieren oder deaktivieren

Legen Sie die Reihenfolge der Felder fest

Passen Sie die Anzeigeetiketten für jedes der Bestandsfelder an und übersetzen Sie sie,

und fügen Sie ein neues Anzeigefeld hinzu.

Die angepasste Bestandszuordnungstabelle von Primo ermöglicht es Ihnen,

Informationen aus dem Bestandsdatensatz der Quelle zur Anzeige in Primo VE zuzuordnen.

Auf dieser Seite können Sie ein Etikett aktivieren oder deaktivieren,

die Felder eines Etiketts bearbeiten,

ein Etikett entfernen und ein neues Etikett erstellen.

Mit Primo VE können Sie auch die Exemplaranzeigen im vollständigen Datensatz konfigurieren.

Die Kurzanzeige des Exemplars zeigt den Status des Exemplars,

Nutzungsbedingungen und die Exemplarbeschreibung auf separaten Anzeigezeilen an,

sofern für das Exemplar vorhanden.

Wenn der Benutzer auf diesen Pfeil hier klickt,

wird die vollständige Exemplaranzeige angezeigt.

Hier zeigt Primo VE die zusätzliche Signatur, öffentliche Notizen, Materialtyp,

Standort und Strichcode auf separaten Anzeigezeilen, sofern für das Exemplar vorhanden.

Gehen wir in das Konfigurationsmenü

Discovery,

„Get It“-Konfiguration,

Exemplar anzeigekonfiguration

In den Bereichen Kurz- und Vollanzeige des Exemplars

können Sie Anzeigezeilen aktivieren oder deaktivieren,

Felder zu einer Anzeigezeile hinzufügen,

sie bei Bedarf neu anordnen,

und die Beschriftung der Anzeigezeile definieren oder bearbeiten.

Sie können bis zu vier Anzeigezeilen in der Kurzanzeige konfigurieren.

Sie können bis zu 12 Anzeigezeilen in der Vollanzeige konfigurieren.

Und so konfigurieren Sie die Bestände und Exemplaranzeigen in Primo VE!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!