

Konfiguracja wyświetlania materiałów fizycznych / drukowanych

Witamy na sesji szkoleniowej dotyczącej integracji Alma i Primo VE.

W tej sesji zobaczysz, jak konfigurować wyświetlanie Zbiorów i Pozycji w Primo VE.

Domyślnie Primo VE wyświetla następujące pola zbiorów

w usłudze GetIt pełnego wyświetlania rekordu:

podsumowanie zbiorów, uzupełnienia i notatki.

Jeżeli chcesz umieścić dodatkowe pola zbiorów

lub dostosować mapowanie i wyświetlanie domyślnych pól zbiorów,

musisz ustawić

parametr klienta `uresolver_enable_getit_holding_configuration` na `true`.

W przeciwnym razie opcje nie pojawiają się w Menu konfiguracji wyszukiwania.

Gdy parametr jest poprawny, możesz skonfigurować dwie tabele.

Tabela wyświetlania etykiet zbiorów i kodów zamówień

umożliwia skonfigurowanie wyświetlanych pól związanych z informacją o zbiorach.

Ta tabela umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania pól zbiorów.

Ustal kolejność pól,

Dostosuj i przetłumacz etykiety wyświetlania dla każdego pola zbiorów,

oraz dodaj nowe wyświetlane pole.

Tabela dostosowania mapowania zbiorów w Primo

umożliwia mapowanie informacji z rekordu zbiorów źródła do Primo VE celem ich wyświetlenia.

Na tej stronie można włączyć lub wyłączyć etykietę,

edytować pola etykiety,

usunąć etykietę i utworzyć nową.

Primo VE pozwala również na skonfigurowanie wyświetlanych pozycji w pełnym rekordzie.

Krótką prezentacją pozycji pokazuje status pozycji,

regulamin oraz opis pozycji w oddzielnych wierszach, jeżeli są dostępne dla pozycji.

Po kliknięciu przez użytkownika tej strzałki

wyświetlany jest pełny widok pozycji.

Tutaj Primo VE wyświetla dodatkowe sygnatury, uwagi publiczne, rodzaj materiału,

lokalizację oraz kod kreskowy w oddzielnych wierszach, jeżeli są dostępne dla pozycji.

Przejdźmy do Menu konfiguracji

Wyszukiwanie zasobów, Konfiguracja GetIt, Konfiguracja wyświetlania pozycji

W sekcjach skróconego i pełnego wyświetlania pozycji

można aktywować i dezaktywować wyświetlane wiersze,

dodawać pola do wyświetlanych wierszy,

zmieniać ich kolejność w razie potrzeby

oraz definiować lub edytować etykietę wiersza wyświetlania.

W sekcji skróconego wyświetlania można skonfigurować do czterech wierszy.

W sekcji pełnego wyświetlania można skonfigurować do 12 wierszy.

Tak właśnie konfiguruje się wyświetlanie zbiorów i pozycji w Primo VE.

Dziękujemy za obejrzenie szkolenia!